

SLRegManager

Работа с настройками программ и
реестром



*Дата выпуска:
4 декабря 2007 г.*

Руководство пользователя



Содержание

Введение	3
Основное окно приложения	4
1. Общий вид.....	4
2. Вкладка Save	4
3. Вкладка Load.....	6
4. Вкладка Clear	7
Текстовый файл с настройками из реестра	8
Порядок работы с приложением.....	9
1. Сохранение настроек программ из реестра в текстовый файл.....	9
2. Восстановление настроек программ в реестре	10
3. Удаление настроек программ из реестра.....	11



Введение

Программа SLRegManager предназначена для работы с настройками программ, входящих в ПО Форвард Т, и реестром операционной системы Windows.

Программа может быть использована:

- для восстановления настроек программ при переустановке ОС;
- для создания отчетов о текущих настройках программ (сведения о действующих настройках могут потребоваться, например, при обращении в службу технической поддержки);
- для сброса настроек в случае некорректной работы приложений.

Программа SLRegManager позволяет:


- сохранять настройки программ из реестра в текстовый файл;
- загружать настройки программ из текстового файла в реестр;
- удалять настройки программ из реестра.

Основное окно приложения

1. Общий вид

Вызов приложения SLRegManager осуществляется при запуске следующего файла:

C:\Program Files\ForwardT Software\Tools\SLRegManager.exe




Основное окно приложения SLRegManager содержит 3 вкладки:

- **Save** – предназначена для сохранения настроек из реестра операционной системы Windows в текстовый файл.
- **Load** – предназначена для восстановления настроек программ в системном реестре (с помощью загрузки настроек из текстового файла).
- **Clear** – предназначена для удаления настроек программ из реестра.

2. Вкладка Save

Вкладка Save содержит:

- список Application, в котором перечисляются доступные программы;
- кнопку Save..., с помощью которой настройки выбранных программ сохраняются из реестра в текстовый файл.



Выбор программ в списке осуществляется с помощью левой кнопки мыши (ЛКМ).




Совет: Для того чтобы выбрать несколько программ в списке, используйте:

- Ctrl + ЛКМ – для выбора программ в произвольном порядке;
- Shift + ЛКМ – для выбора нескольких пунктов, следующих друг за другом подряд;
- Ctrl + A – для выбора всех пунктов в списке.

При нажатии кнопки Save..., открывается окно для выбора пути и имени файла, и настройки сохраняются в указанный файл.

После сохранения настроек программа выдает информационное сообщение с перечнем программ, настройки которых были записаны в файл.




Примечание: Если было выбрано несколько программ, то все настройки сохраняются в один текстовый файл.


3. Вкладка Load

Вкладка Load содержит:

- текстовое поле, в котором указывается полный путь к файлу с настройками;
- кнопку Open... для вызова диалога открытия файлов;
- список Application. В нём перечисляются программы, настройки которых хранятся в указанном файле;
- кнопку Load для записи в реестр настроек программ, выбранных в списке.




После сохранения настроек в реестр приложение сообщает о результате: выдает информационное окно с перечнем программ, настройки которых были загружены в реестр.




4. Вкладка Clear

Вкладка Clear содержит:

- список Application. В нём перечисляются программы, настройки которых можно удалить из реестра;
- кнопку Clear, с помощью которой удаляются настройки выбранных программ.



При удалении требуется подтвердить выполняемое действие.




После нажатия кнопки Yes настройки выбранных программ удаляются из реестра операционной системы Windows.



Текстовый файл с настройками из реестра

Настройки из реестра сохраняются в текстовый файл с расширением txt. В нём содержатся названия соответствующих разделов реестра и текущие значения параметров.




```
12.txt - Notepad
File Edit Format View Help
windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Softlab-nsk]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Softlab-nsk\DDSndvo1]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Softlab-nsk\DDSndvo1\Custom State]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Softlab-nsk\DDSndvo1\General]
"device" = dword:00000000
"destination" = dword:00000000
"autosave" = dword:00000001
"db" = dword:00000001
"muteSelectOnly" = dword:00000001
"onTop" = dword:00000000
"dbLimits" = dword:ffffffc9
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Softlab-nsk\DDSndvo1\Realtek HD Audio rear output]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Softlab-nsk\DDSndvo1\Realtek HD Audio rear output\Master volume]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Softlab-nsk\FDTMCapture_1_3]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Softlab-nsk\FDTMCapture_1_3\Settings]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Softlab-nsk\FDTMCapture_1_3\Settings\Board Index]
"video Board Index" = dword:00000000
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Softlab-nsk\FDTMCapture_1_3\Settings\Board Info verification]
"Success Flag" = dword:00000000
"Capture From" = dword:00000002
```

Порядок работы с приложением


Запустите приложение:

C:\Program Files\ForwardT Software\Tools\SLRegManager.exe

1. Сохранение настроек программ из реестра в текстовый файл




1. Откройте вкладку Save.
2. Выберите программы, настройки которых нужно сохранить из реестра в текстовый файл.
3. Нажмите кнопку Save....
4. В появившемся окне выберите нужную папку и задайте имя файла. Нажмите кнопку Save для сохранения настроек программ в текстовый файл.
5. В появившемся окне, сообщающем о результате сохранения настроек программ, нажмите кнопку OK.







2. Восстановление настроек программ в реестре




1. Откройте вкладку Load.
2. Нажмите кнопку Open....
3. В появившемся окне выберите путь и название файла с настройками. Нажмите кнопку Open.
4. В списке Application выберите программы, настройки которых нужно загрузить в реестр.
5. Нажмите кнопку Load.
6. В появившемся окне, сообщающем о результате загрузки настроек программы, нажмите кнопку ОК.



3. Удаление настроек программ из реестра



1. Откройте вкладку Clear.
2. Выберите программы, настройки которых нужно удалить из реестра.
3. Нажмите кнопку Clear.
4. В появившемся окне подтвердите удаление настроек для выбранных программ – нажмите кнопку Yes. В ином случае нажмите кнопку No.





Полезные ссылки

Линейка продуктов ФорвардТ: описание, загрузка ПО, документация, готовые решения

<http://www.softlab-nsk.com/rus/forward>

Техподдержка

e-mail: forward@sl.iae.nsk.su

forward@softlab-nsk.com

Форумы

<http://www.softlab-nsk.com/forum>